

Configuration générale

Renommer l'équipement

```
configure terminal
```

Entre en mode de configuration globale.

```
hostname SW-ACC-01
```

Renomme l'équipement en `SW-ACC-01`.

Désactiver la recherche DNS automatique

```
no ip domain-lookup
```

Évite qu'une commande mal saisie soit interprétée comme un nom DNS.

Ajouter une bannière d'avertissement

```
banner motd #Accès réservé aux personnes autorisées#
```

Affiche un message avant la connexion.

Le caractère `#` sert ici de séparateur. Un autre caractère peut être utilisé.

Configurer le fuseau horaire

```
clock timezone FR 1 0
```

Configure le fuseau horaire sur UTC+1.

```
clock summer-time FR recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
```

Configure automatiquement le passage à l'heure d'été.

Configurer l'heure manuellement

```
clock set 20:30:00 12 July 2026
```

Configure manuellement la date et l'heure.

Cette commande est exécutée depuis le mode privilégié.

Activer les horodatages dans les journaux

```
service timestamps log datetime msec
```

Ajoute la date, l'heure et les millisecondes dans les journaux.

```
service timestamps debug datetime msec
```

Ajoute la date, l'heure et les millisecondes dans les messages de débogage.

Ajouter une description

```
interface GigabitEthernet0/1
```

Sélectionne l'interface.

```
description Lien vers SW-COEUR-01
```

Ajoute une description au port.

Désactiver les messages gênants sur la console

line console 0

Entre dans la configuration de la console.

logging synchronous

Évite que les messages système coupent la commande en cours de saisie.

Revision #1

Created 2026-07-13 02:34:12 CEST by Admin

Updated 2026-07-13 02:34:33 CEST by Admin