

Chapitre 8 - Configurer SDDM

Documentation de Chapitre 8 - Configurer SDDM.

- [Lister les thèmes](#)
- [Sélectionner le thème](#)
- [Détecter les configurations concurrentes](#)
- [Corriger Library import requires a version](#)
- [Tester SDDM](#)

Lister les thèmes

Lister les thèmes

```
find /usr/share/sddm/themes \  
-mindepth 1 -maxdepth 1 -type d \  
-printf '%f\n' | sort
```

Dans cette installation, le thème SMOD se trouve dans :

```
/usr/share/sddm/themes/sddm-theme-mod
```

Sélectionner le thème

Sélectionner le thème

```
sudo install -d /etc/sddm.conf.d
```

```
sudo tee /etc/sddm.conf.d/99-aerotheme.conf >/dev/null <<'EOF'
```

```
[Theme]
```

```
Current=sddm-theme-mod
```

```
EOF
```

Détecter les configurations concurrentes

Détecter les configurations concurrentes

```
grep -RnsE '^[[:space:]]*Current=' \  
  /usr/lib/sddm/sddm.conf.d \  
  /etc/sddm.conf.d \  
  /etc/sddm.conf 2>/dev/null
```

Les fichiers actifs placés dans /etc doivent indiquer le même thème. Un ancien fichier contradictoire peut être désactivé de manière réversible :

```
sudo mv /etc/sddm.conf.d/theme.conf \  
  /etc/sddm.conf.d/theme.conf.disabled
```

N'exécuter cette commande que si ce fichier existe et contient une valeur incorrecte.

Corriger Library import requires a version

Corriger Library import requires a version

Sauvegarder les métadonnées :

```
sudo cp -a \  
    /usr/share/sddm/themes/sddm-theme-mod/metadata.desktop \  
    /usr/share/sddm/themes/sddm-theme-mod/metadata.desktop.bak
```

Ouvrir le fichier :

```
sudo nano /usr/share/sddm/themes/sddm-theme-mod/metadata.desktop
```

Ajouter dans la section [SddmGreeterTheme] :

```
QtVersion=6
```

Enregistrer avec Ctrl + O, Entrée, puis quitter avec Ctrl + X.

Tester SDDM

Tester SDDM

```
sddm-greeter-qt6 --test-mode \  
--theme /usr/share/sddm/themes/sddm-theme-mod
```

Le mode test peut afficher une barre supplémentaire qui ne sera pas présente sur l'écran réel.

Fermer les applications puis redémarrer pour tester l'écran réel :

```
sudo reboot
```