

Finalisation de l'installation et comptes par défaut

3.9 Vérifier les prérequis GLPI

Toujours lancer les commandes de la console GLPI avec le compte du serveur Web afin d'éviter la création de fichiers appartenant à `root` :

```
cd /var/www/glpi  
sudo -u www-data php bin/console glpi:system:check_requirements
```

Corriger toutes les erreurs obligatoires avant de poursuivre.

3.10 Terminer l'installation depuis le navigateur

Ouvrir :

```
http://glpi.dreamsaphir.fr
```

Puis :

1. choisir le français ;
2. accepter la licence ;
3. sélectionner **Installer** ;
4. saisir le serveur MariaDB `localhost` ;
5. saisir l'utilisateur `glpi` et son mot de passe ;
6. sélectionner la base `glpi` ;
7. terminer l'installation.

Installation alternative en ligne de commande

```
cd /var/www/glpi
sudo -u www-data php bin/console db:install \
  --default-language=fr_FR \
  --db-host=localhost \
  --db-name=glpi \
  --db-user=glpi \
  --db-password
```

L'option `--db-password` sans valeur demande le mot de passe de façon interactive et évite de l'enregistrer dans l'historique du shell.

3.11 Comptes créés par défaut

Identifiant	Mot de passe initial	Profil
glpi	glpi	Super-Admin
tech	tech	Technicien
normal	normal	Utilisateur
post-only	postonly	Libre-service

Immédiatement après la première connexion :

1. créer un compte administrateur nominatif ;
2. tester ce nouveau compte ;
3. changer le mot de passe du compte `glpi` et le désactiver si possible ;
4. supprimer ou désactiver les comptes `tech`, `normal` et `post-only` s'ils ne sont pas utilisés ;
5. activer l'authentification multifacteur pour les comptes privilégiés.

Il peut être utile de conserver un compte administrateur local de secours, avec un mot de passe long conservé dans un coffre-fort et utilisé uniquement en cas de panne de l'annuaire.

Revision #2

Created 2026-07-27 03:45:45 CEST by Admin

Updated 2026-07-27 03:51:09 CEST by Admin