

Installation de GLPI Agent sous Windows

8.1 Préparer GLPI

Dans GLPI :

1. vérifier que l'inventaire est activé ;
2. définir les règles d'import et de liaison ;
3. prévoir les entités et tags ;
4. vérifier l'URL d'inventaire.

URL courante :

```
https://glpi.dreamsaphir.fr/front/inventory.php
```

Avec le plugin GLPI Inventory installé depuis la Marketplace, certaines tâches utilisent :

```
https://glpi.dreamsaphir.fr/marketplace/glpiinventory/
```

8.2 Windows — installation silencieuse

Télécharger le MSI x64 depuis les publications officielles de GLPI Agent, puis lancer la commande depuis `cmd.exe` en administrateur :

```
msiexec /i GLPI-Agent-1.18-x64.msi /quiet ^  
SERVER="https://glpi.dreamsaphir.fr/front/inventory.php" ^  
RUNNOW=1 ^  
EXECMODE=1 ^
```

TAG="PARC - PRODUCTION"

Options utiles :

Option	Rôle
SERVER	Adresse du serveur d'inventaire
RUNNOW=1	Lance un inventaire après l'installation
EXECMODE=1	Installe l'agent comme service
TAG	Sert aux règles d'affectation
NO_SSL_CHECK=1	Désactive le contrôle TLS — déconseillé

Ne pas utiliser `NO_SSL_CHECK=1` en production. Installer correctement la chaîne de certification sur les postes.

📖 Documentation GLPI 11 — Debian 12, Apache, PHP 8.2 et MariaDB.

Revision #2

Created 2026-07-27 03:45:48 CEST by Admin

Updated 2026-07-27 03:52:21 CEST by Admin