

Restauration de GLPI

Restauration de GLPI

11.2 Restauration de la base

Activer la maintenance :

```
cd /var/www/glpi  
sudo -u www-data php bin/console glpi:maintenance:enable
```

Recréer une base vide :

```
sudo mariadb
```

```
DROP DATABASE glpi;  
CREATE DATABASE glpi  
    CHARACTER SET utf8mb4  
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Restaurer :

```
sudo gzip -dc \  
    /var/backups/glpi/DATE/glpi-database.sql.gz \  
    | sudo mariadb glpi
```

Restaurer les fichiers :

```
sudo tar -xzf \  
    /var/backups/glpi/DATE/glpi-files.tar.gz \  
    | sudo mariadb glpi
```

Rétablir les permissions :

```
sudo chown -R www-data:www-data \  
  /etc/glpi \  
  /var/lib/glpi \  
  /var/log/glpi
```

Contrôler puis désactiver la maintenance :

```
cd /var/www/glpi  
sudo -u www-data php bin/console glpi:system:check_requirements  
sudo -u www-data php bin/console db:check_schema_integrity  
sudo -u www-data php bin/console glpi:maintenance:disable
```

Ne jamais restaurer une sauvegarde sur une base ayant déjà subi une migration partielle. Recréer une base vide avant une nouvelle tentative.

“ Documentation GLPI 11 — Debian 12, Apache, PHP 8.2 et MariaDB.

Revision #1

Created 2026-07-27 03:45:51 CEST by Admin

Updated 2026-07-27 03:45:51 CEST by Admin